

## بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين.

موضوعنا هو كيف تحدد لبرنامجك CPU او نوع نظام التشغيل واقصد هنا بنوع نظام التشغيل هو نظام التشغيل ٣٢ بت او ٦٤ بت.


مثلا قمت بعمل برنامج معين وبعد الانتهاء عملت له Publish ثم سلمته للعميل لما يقوم بتثبيت البرنامج قد لا يتثبت او تظهر مشاكل عند التثبيت وقد يكون احد اسباب هذه المشاكل هو اختلاف نظام التشغيل لدى العميل والنظام الذي تم عمل البرنامج بواسطته مثلا انت تستخدم نظام ٣٢ بت وجهاز العميل يستخدم نظام ٦٤ بت.

كيف تجعل البرنامج متوافقا مع جهاز العميل الحل في هذه الخطوات بإذن الله.


الخطوة الاولى : افتح البرنامج او المشروع المراد تحديد نوع نظام التشغيل له




الخطوة الثانية : انقر بزر الماوس الايمن على اسم المشروع واختر خصائص properties



الخطوة الثالثة : انقر على compile بعد ذلك انقر على Advanced compile options




الخطوة الرابعة : انقر على القائمة المنسدلة اسفل Target CPU



الخطوة الاخيرة : انقر على القائمة المنسدلة اختر واحد من الانظمة المناسبة لك x86 او x64 ثم ok

ملاحظة : x86 هو نظام ٣٢ بت.



خاتماً استودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا كانت لديكم ملاحظة على هذا الكتاب المتواضع فلا تبخلوا علي بنصائحكم.

بإمكانكم التواصل معي على البريد الالكتروني التالي : [mbrmg88@gmail.com](mailto:mbrmg88@gmail.com)